

## Configuración de notificaciones del sistema

Configuración de notificaciones del sistema  
Mike McBride <no mail>  
Kai Uwe Broulik <kde@broulik.de>  
Revisión Plasma 5.21 (2021-04-16)

### Índice

Configuración de notificaciones del sistema  
Configuración de notificaciones  
Configuración de aplicaciones

## Configuración de notificaciones del sistema

Plasma, como todas las aplicaciones, necesita informar al usuario cuando ocurre un problema, se completa una tarea o algo ha sucedido. Plasma utiliza un conjunto de "Notificaciones del sistema" para mantener al usuario informado sobre lo que está sucediendo.

Con este módulo, puede determinar lo que Plasma hace para comunicar cada evento.

### Configuración de notificaciones

#### Modo No molestar

Este modo deshabilita todas las notificaciones visuales y la mayoría de las audibles para permitirle concentrarse en su tarea actual. Las configuraciones de esta sección le permiten configurar bajo qué circunstancias Plasma habilita automáticamente el modo No molestar.

#### Habilitar cuando las pantallas se duplican

Habilita automáticamente el modo No molestar cuando duplicas tus pantallas, por ejemplo, durante una presentación.

#### Habilitar mientras compartes la pantalla

Habilita automáticamente el modo No molestar cuando comparte sus pantallas, por ejemplo, durante una conferencia en línea.

#### Mostrar notificaciones críticas

Si se mostrarán las notificaciones críticas, como cuando la batería está casi agotada. Incluso se mostrarán cuando esté en el modo No molestar.

#### Alternar con:

Un acceso directo global que puede presionar para habilitar y deshabilitar el modo No molestar en cualquier momento.

## **Filtros**

Notificaciones críticas: Mantener siempre en primer plano

Mantenga siempre las notificaciones críticas en primer plano, como cuando la batería está casi agotada. Esto garantiza que también sean visibles mientras mira un video en pantalla completa o hace una presentación.

Notificaciones normales: Mantener siempre en primer plano

Mantenga las notificaciones normales, como los mensajes, siempre en primer plano. Esto garantiza que también sean visibles mientras mira un video en pantalla completa o hace una presentación.

Notificaciones de baja prioridad: Mostrar ventana emergente y Mostrar en el historial

Si las notificaciones de baja prioridad, como las de seguimiento de cambios en el reproductor multimedia, deben mostrarse como ventanas emergentes o en el historial, respectivamente.

## **Comportamiento**

Ventana emergente: Mostrar cerca del icono de notificación

Mostrar las ventanas emergentes de notificación cerca del lugar donde se encuentra el icono de notificación en el panel.

Elegir posición personalizada...

Le permite elegir una esquina fija de la pantalla, donde se ubicarán las ventanas emergentes de notificación.

Ocultar después de:

Después de cuántos segundos desaparecerá automáticamente la ventana emergente de notificación. Puede elegir entre 1 y 120 segundos.

## **Progreso de la aplicación y distintivos**

### **Progreso de la aplicación**

Las opciones de esta sección controlan cómo se presenta el progreso de la aplicación, como cuando copia o descarga un archivo.

Mostrar en el administrador de tareas

Colorear la ventana en el panel según el progreso.

#### Mostrar en notificaciones

Mostrar una ventana emergente de notificación durante el progreso.

#### Mantener la ventana emergente abierta durante el progreso

Si la ventana emergente debe permanecer visible durante todo el proceso, o debe ocultarse automáticamente. Siempre se mostrará nuevamente cuando la tarea finalice o falle.

#### **Distintivos de notificación**

#### Mostrar en el administrador de tareas

Permitir que las aplicaciones muestren distintivos, como un recuento de mensajes no leídos, en el panel.

#### **Configuración de la aplicación**

Al hacer clic en el botón **Configurar...** al final de la lista, se abre la página de configuración de la aplicación, donde puede configurar el comportamiento de las notificaciones por aplicación y por servicio.

Use la barra lateral de la izquierda para elegir una entrada de la categoría **Aplicaciones** o **Servicios del sistema**.

Las ventanas emergentes de advertencia general, así como los sonidos de inicio y apagado, se encuentran en el servicio **Plasma Workspace**.

Las aplicaciones que no proporcionan una identificación adecuada, como los scripts de shell, se pueden configurar mediante la entrada **Otras aplicaciones**.

#### Mostrar ventanas emergentes

Si la aplicación puede mostrar notificaciones emergentes.

#### Mostrar en modo no molestar

Si la aplicación puede mostrar notificaciones emergentes incluso cuando está en modo no molestar.

#### Mostrar en el historial

Si las notificaciones de la aplicación se mantendrán en el historial de notificaciones.

## Mostrar distintivos de notificación

Si la aplicación puede mostrar distintivos en el panel, como un recuento de mensajes no leídos.

## Configurar eventos...

Para las aplicaciones de KDE, también puede configurar cada notificación individualmente.

¿Le gustaría hacer un comentario o contribuir con una actualización a esta página?

Envíe comentarios al [equipo de documentación de KDE](#)